EasyBrailleEdit v2.7 安裝手冊

1. 環境需求

硬體設備

- 個人電腦:建議使用 Intel Core i5 或更高等級之 CPU ;記憶體至 少 2GB,建議配備 4GB 以上的記憶體。
- 顯示器:至少 15 吋,建議使用 17 吋以上的顯示器。
- 點矩陣式印表機。只要支援 Windows 作業系統、列印寬度可達 132 行 (可列印至少 13 英吋寬的紙張)的印表機均可。最好是可以列印三聯 以上的複寫紙(這是因為點字紙比較厚,有些點矩陣印表機在捲動時會 因為紙張太厚而卡紙,若印表機支援列印三聯以上的複寫紙,通常就不 會有這個問題)。 參考廠牌型號: Epson LQ-2180 (LQ-2180C)。
- 點字印表機。目前已實測過的點字印表機如下:
 - 。 Enabling Technologis 公司的雙面點字印表機,型號為 ET 或 Juliet Classic/Juliet Pro。
 - o Impacto Texto

如果不確定您的點字印表機是否相容,請與我們聯繫(連絡方式請參考本文件 最後一節:服務與支援)。

軟體環境

- Windows 7、Windows 8 (請注意: Windows XP 已不支援!)
- 微軟注音輸入法以及微軟新注音輸入法(兩者都必須安裝)
- 電腦必須能連接網際網路

2. 安裝步驟

如果您是購買正版軟體,請在安裝之前先檢查是否有收到下列


• 安裝光碟一片


- 使用此軟體的合法序號(第一次使用時必須輸入此序號)
- 安裝手冊與操作手冊(您亦可在安裝光碟中找到這些文件的電子檔,並 自行列印出來)


安裝步驟如下:

- 1. 如果您是購買正版,請將安裝光碟放入光碟機,稍等一會兒,電腦應該會自動啟動安裝程序;如果沒有自動啟動安裝程序,您可以手動執行光碟片根目錄下的 Setup.exe,然後到下一步。若您是從我們的網站上下載試用版,請將壓縮檔案下載回去後,將檔案解壓縮到某暫存目錄下(例如: C:\temp),然後執行其中的 setup.exe 便可開始安裝程序。
- 2. 安裝程式啟動後,只要按「下一步」就可以完成應用程式的安裝程序。 安裝過程請參考以下畫面截圖:









安裝完成後,您的桌面上會有一個捷徑,圖示如下:



點此捷徑即可開啟「易點雙視」。當您第一次執行本軟體時,系統會要求您執行註冊。註冊程序請參考下一節的說明。

3. 註冊

安裝完成後,您必須完成註冊程序才能使用本軟體。當您第一次執行本軟體 時,系統會開啟註冊視窗,如下圖所示:

線上註冊	×
*公司/組織名稱:	(這裡諸輸入您的公司名稱,例如:大大公司)
聯絡人:	
E-Mail:	請填寫正確的電子郵件位址
電話:	(連絡電話,可不填)
地址:	(輸入連絡地址,或者聯絡人的 e-mail)
*序號:	(這裡輸入序號)
注意:註冊程序需要連接網際網路,並傳送您的註冊資訊,請先確 認您的環境能夠上網。	
	註冊(R)

請先確定您的電腦可以連接網路,然後依上圖指示輸入您的基本資料和序號, 再按「註冊」鈕,便能完成註冊程序。

試用版的限制

如果您是購買正式版軟體,並已完成註冊程序,便沒有任何使用上的限制。若未完成註冊,在使用時將有下列限制:

- 最多只能列印 5 頁。
- 列印明眼字時,最後一頁會額外印出 "試用版"字樣。
- 有試用期限(依試用版的序號而定)。

服務與支援

若有任何軟體方面的安裝問題,請 e-mail 至: <u>innoobject@gmail.com</u>。若有關於本軟體的最新消息或其他教學文件,我們也會公佈在易點雙視的專屬部落格,網址是: http://innoobj.blogspot.com/。